邮件系统用作反垃圾、反病毒邮件网关设置指南

金笛系统本身具有强大的反垃圾反病毒能力,用户可通过把系统设置为网关运行模式, 给原有邮件系统使用金笛这种功能。



安装设置步骤如下:

一. 在网关服务器上安装一套完整的金笛 邮件服务器。

二. 把原来的域名的 MX 记录指向这台服务器的地址。

三. 设置中继网关

进入管理界面,进入系统设置—》SMTP 服务 设置项。然后点击"中继网关列表",进入中继网关设置

点击增加		cn
	山 中继网关列表	
	系统设置<== SMTP最多<==	
	★ 增加	
	中继判断条件类型	满足条件
	所有外发邮件	
	不使用中继网关条件列表	
	🐈 增加	
	不使用中继判断条件类型	满足条件
增加一个「	中继地址	
	编辑中维网关	
	中继判断条件类型 所有外发邮件 💙	
	满足条件	(IP可有i
	网关地址 192.168.0.1	(网关地1

图中 中继判断条件类型选择"所有外发邮件",网关地址填写原邮件服务器 IP。 四.设置服务器的允许中继地址

进入系统设置—》SMTP服务 设置项。然后点击"允许中继地址列表",进入允许中继地址

保存取消

设置。

允许中继地址 允许中继地址列表

点击增加

① 允许中继地址列表				
系统设置<== SMTP最务<==				
🥊 增加				
中继判断条件类型				

增加一个运行中继地址

编辑允许中继地址列表
中继判断条件类型 牧件域 🔽
满足条件 a. com (IP可;
保存」「取消」

其中中继判断条件类型选择 收件域,满足条件填写原邮件服务器域名。

五. 设置反垃圾引擎运行模式

进入反垃圾\反病毒—》反垃圾引擎设置。修改反垃圾引擎运行模式如下

	反垃圾引擎设置		
		• •	an com ch
	启用反垃圾引擎		
	同域内互发邮件也使用反垃圾引擎		
	外发邮件也使用反垃圾引擎		

六. 设置反病毒引擎运行模式

进入反垃圾\反病毒—》ClamAV 反病毒引擎设置。修改反病毒引擎运行模式如下

ClamAV反病毒引擎设置				
启用ClamAV				
记录反病毒明细日志				
同域内互发邮件也使用ClamAV				
外发邮件也使用ClamAV				

七. 根据《垃圾邮件解决办法》,设置相应的规则。

完成以上设置后,金笛 服务器即可成为一个完整的反垃圾,反病毒邮件网关。

使用 Tips:

1. 可把 SMTP 服务里的 DNS 服务器修改成当地的 DNS 服务器,提高运行速度。

2. 把"启用智能反垃圾 IP 功能",通过设置 一分钟内同一 IP 允许访问次数 、同一 IP 最 大同时访问数,可自动识别和控制高频率发送邮件的 IP。